

SHORTCUT KEY ZA AUTOMATSKU LINIJU POTPISA U DOKUMENTU

Kako postaviti kraticu (prečac) za automatsku liniju koja će biti upotrijebljena za potpis na dokumentu

Ako ste ikada razmišljali o ovom pitanju i željeli napraviti ovu radnju a niste znali postoji li ta mogućnost , pročitajte ovaj tutorial.

Prvo da razjasnimo liniju možete nacrtati upotrebom tipke Underline/minus (podvlaka/minus) tako što ćete je pritiskati određeni broj puta (ali nakon pritiska na tipku Enter postoji mogućnost da vam se linija produži po cijeloj širini dokumenta)

Da bi to izbjegli nakon pojave linije po cijeloj širini pritisnite tipku Backspace.


Ako Vam se linija sastoji od npr: 22 podvlake (underline) tada uradite automatizaciju na sljedeći način.

Liniju za potpis možeš napraviti i na sljedeći način


Uzmimo pod obavezno da ta linija za potpis sadrži 22 znaka "underline" podvlaka ili donja crtica.

1. Prvo idemo postaviti automatsku kraticu za potpisnu liniju sa 22 znaka nakon utipkavanja 3 znaka underline (podvlaka) ili Minus znaka

2. Kliknite na **Alati** (Tools) => **Mogućnosti samoispravka** (Autocorrect Options) => **Samoispravak** (Autocorrect)



3. Sada na kartici **Samoispravak** (Autocorrect) u prvo polje za **Izmjenu** (Change) utipkajte 3 znaka **Underline** (Podvlaka) ili Minus znaka a u drugo polje koje će zamjeniti nakon upisa prvog polja utipkajte 22 znaka Underline (Podvlaka) ili Minus znaka. Kliknite na gumb **Dodaj** (Add) a potom **U redu** (OK)



4. Sada možemo isprobati našu kraticu (prečac). Kao što znamo potpis na nekom dokumentu postavlja se u desnom dijelu dokumenta pri završetku. Da bi došli do tog dijela moramo za početak malo experimentirati.

Recimo postavite se u novi red na dnu dokumenta i pritisnite tipku **TAB**, devet puta a potom tri puta utipkajte **Underline** (Podvlaku), automatski ste dobili ste liniju od 22 znaka za potpis. Ako sada pritisnete tipku Enter dotična linija će se raširiti preko cijelog dokumenta (lista). Vi sada pritisnite tipku **Backspace** i linija se vratila u željeni položaj.

Dakle na vama je da izvršite experiment zapamtite ga i koristite u budućem brzom postavljanju linije za potpis.

Btw: na ovaj način možete postaviti i druge kratice za autokorekciju.

NAPOMENA: ovo proširenje linije linije preko cijelog lista događa se ako ste liniju započeli na početku redu uz lijevu marginu. Ako se proširenje i dogodi tipka **BACKSPACE** rješava problem.

Ovo se ne mora dogoditi ako ste napravili mjesto za kursor u redovima ispod dotične linije za potpis, jer prijelaz u novi red ne morate uraditi sa tipkom **Enter** već jednostavnim klikom miša na željeno mjesto ili pritiskom tipke "**Strelica prema dole**"

DOWNLOAD ovog primjera u VIDEO formatu pogledajte [OVDJE](#)

Tekst tekst tekst tekst dokumenta Tekst tekst tekst tekst dokumenta
Tekst tekst tekst tekst dokumenta Tekst tekst tekst tekst dokumenta

Tekst tekst tekst tekst dokumenta Tekst tekst tekst tekst dokumenta
Tekst tekst tekst tekst dokumenta Tekst tekst tekst tekst dokumenta
Tekst tekst tekst tekst dokumenta Tekst tekst tekst tekst dokumenta
Tekst tekst tekst tekst dokumenta Tekst tekst tekst tekst dokumenta

Datum: XYZ

Više o **AutoCorrect** i **AutoText** pogledajte na linku [AutoCorrect u Wordu 2007](#)